

# Как произвести установку автоматического **ads.txt** файла **The Moneytizer**


Для того, чтобы всегда получать лучший спрос на ваши рекламные площади необходимо регулярно обновлять файл **ads.txt** в корне вашего сайта. The Moneytizer предлагает вам делать это автоматически.

Прилагаем детальную процедуру:

**ВАЖНО: если у вас уже установлен ADS.TXT других партнеров, важно держать эти строки корневом каталоге вашего сайта. Автоматическая система, разработанная The Moneytizer сохраняет при обновлении все ads.txt линий других ваших партнёров**

**A.** Войдите в свой личный кабинет The Moneytizer, воспользовавшись следующей ссылкой

**B.** Выберите веб-сайт, на который вы хотите интегрировать файл **ads.txt**.



Затем перейдите в нижнюю часть страницы и скачайте файл **ads\_tm.php**, необходимый для интеграции.

**C.** Чтобы интегрировать файлы в корневой каталог вашего сайта, вам необходимо иметь "ftp-коды" вашего сервера. В зависимости от выбранного вами хоста, они могут находиться в разных местах на вашем сайт хозяина. Пример на интерфейсе OVH:

Перейдите на вкладку "Хостинг" слева и нажмите на свой сайт.



**D.** Для связи с вашим сервером необходимо использовать программное обеспечение ftp-клиента. Один из лучших наиболее известных на рынке Filezilla. Вы можете скачать его бесплатно для PC или MAC с официального веб-сайт: <https://filezilla.fr/>

**E.** После завершения установки запустите программное обеспечение. Оно представлено в простом виде: слева - содержимое вашего компьютера, а справа - содержимое вашего сервера (файлы вашего сайта) после установления соединения.

**F.** Чтобы подключиться к вашему сайту, нажмите на "Файл", а затем на "Менеджер сайта".

В нижней части в окне "Новый сайт", нажмите на "Новый сайт" и назовите ваш сайт так, как вы пожелаете. Заполните следующие поля информацией, полученную от вашего хоста.

В выпадающем меню "Тип аутентификации" выберите "Нормальный".

**Хост:** соответствует IP-адресу сервера (FTP-сервера). В OVH это выглядит так: "ftp.cluster...".


**Логин:** соответствует логину хоста

**Пароль:** пароль хоста

После того, как все завершено, нажмите кнопку "Войти".

Файлы вашего сайта теперь появятся в поле справа программного обеспечения Файзиллы. В правом окне нажмите кнопку "www" (или эквивалент для другого хоста) для доступа к корневой части вашего сайта. Если вы используете WordPress на вашем сайте, то вы должна появиться папка "wp-контент" (см. рисунок ниже).


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файл НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ помещен в папку "wp-контент", НО НА ТОТ ЖЕ УРОВЕНЬ**



**H.** Затем откройте файл **.htaccess**, уже присутствующий на вашем сервере (правая колонка на Filezilla).

I. Скопируйте и вставьте следующие 2 строки в начале вашего .htaccess :

```
RewriteEngine on  
RewriteRule ^ads.txt$ ads_tm.php
```



```
#FORCE SSL  
RewriteEngine On  
RewriteCond %{HTTPS} !=on  
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]  
RewriteEngine on  
RewriteRule ^ads.txt$ ads_tm.php
```

J. Сохраните изменения

K. Если вы используете сервер nginx, необходимо добавить следующие строки

в файл nginx.conf :

```
location = /ads.txt { rewrite ^(.*)$ /ads_tm.php;}
```

L. Чтобы проверить, что файл находится на вашем сайте, просто проверьте следующие адреса в вашем браузер:

**http(s):// www.nomdevotresite.com/ads\_tm.php** (должен содержать все строки из ads.txt The Moneytizer)

**http(s):// www.nomdevotresite.com/ads.txt** (будет содержать все строки ads.txt The Moneytizer + строки других Ваших агенств)

Если у вас есть вопросы или трудности с вставкой файла, наша команда в вашем распоряжении.

Свяжитесь с нами в чате!